大气估算模型 AERSCREEN

(v16216)

简要用户手册

环境保护部环境工程评估中心

国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室

2017年9月

手册说明

本手册基于 AERSCREEN (v16216)的英文版用户手册编写,主要对美国环境 保护署 (U.S. EPA)网站所提供的 AERSCREEN 模型的使用方法提供中文版简要说 明,更详细的程序使用说明请查阅相关的软件手册及技术文档。

本手册由国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室组织编写,主要编 写与测试人员:于华通 丁峰 伯鑫 易爱华 牛晓静。

网络维护及平台支持:邢可佳、赵越、左文浩。

模型基础数据及在线计算服务平台支持: 丁峰 伯鑫 易爱华 牛晓静。

国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室网站: http://www.lem.org.cn

基于互联网的环境影响评价应用平台网址: http://cloud.lem.org.cn/

本手册所涉及的模型系统及本手册电子版本下载地址: http://www.lem.org.cn/hjzlmx/pages/air/air.html。

本手册版权所有,转载及印刷请与环境保护部环境工程评估中心联系。

意见反馈: <u>aceedf@Gmail.com</u>

环境保护部环境工程评估中心

国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室

2017年09月01日

1	AEI	RSC	REEN 简介	1
2	AEI	RSC	REEN 运行环境及流程	1
3	模型	旦的刻	参数及设置要求	2
,	3.1	输入	初始信息	2
	3.2	输入	、污染源信息	3
	3.2.	1	点源/POINT POINTCAP POINTHOR	3
	3.2.	2	火炬源/Flares	3
	3.2.	3	体源/Volume source	3
	3.2.4	4	矩形面源/Rectangular area sources	4
	3.2.	5	圆形面源/Circular area sources	4
	3.2.	6	其它选项	4
-	3.3	建筑	t物下洗/DOWNWASH	4
-	3.4	气象	內和地表参数/METEOROLOGY AND SURFACE CHARACTERISTICS	5
	3.4.	1	气象参数	5
	3.4.	2	地表参数	5
-	3.5	地开	彡/TERRAIN	6
	3.5.	1	复杂地形情况	7
-	3.6	熏炮	I/ FUMIGATION OPTIONS	7
-	3.7	其它	2选项	7
4	结果	見输と	н	8

1 AERSCREEN 简介

AERSCREEN 为美国环保署(U.S. EPA,下同)开发的基于 AERMOD 估算 模式的单源估算模型,可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、 圆形面源、体源和火炬源,能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响,可以输出 1 小时、8 小时、24 小时平均、及年均地面浓度最大值,评价评价源对周边空气 环境的影响程度和范围。

AERSCREEN 主要程序见表 1-1。

程序	说明		
aerscreen.exe	主程序,必需程序。运行时调用其它程序。		
a a man a di a vi a	估算程序,必需程序。aercreen.exe调用AERMOD的SCREEN		
aermou.exe	模式估算污染源影响。		
	气象程序,必需程序。根据用户给定的气温、土地利用参数		
makemet.exe	等内容,采用其内置的气象组合数据,生成边界层参数数据		
	和廓线数据		
	地形程序,复杂地形情况下需要。用于在复杂地形下估算时		
aermap.exe	处理用户提供的地形文件。		
hainama ava	建筑物程序,建筑物下洗计算时需要。用于考虑建筑物下洗		
opipprm.exe	时处理用户提供的建筑物数据。		

表 1-1 AERSCREEN 主要程序表

AERSCREEN 主要文件见表 1-2,运行所需的所有文件和程序都必须与 aerscreen.exe 位于相同目录下,结果文件也在该目录下,除了 conus.las 和 conus.los 外,其余文件均为 ASCII 码的文本文件。

表 1-2 主要文件

文件名称	备注			
aerscreen.inp	输出文件, aerscreen.exe根据用户输入的参数自动生成的控制文件			
aerscreen.out	输出文件,计算结果文件,包括最大落地浓度及距离等结果			
*.pfl	输出文件, makemet.exe生成的气象廓线文件			
*.sfc	输出文件,makemet.exe生成的边界层参数文件			
conus.las	检入文件 心标系文件 横刑提供			
conus.los	111八文件, 坐你东文件, 侠空延庆			
max_conc_distance.txt	输出文件,不同距离最大浓度文件			
demlist.txt	输入文件,地形数据文件目录,复杂地形下用户提供			
*.dem	输入文件,地形文件。			

2 AERSCREEN 运行环境及流程

AERSCREEN 运行环境为 DOS, 在 DOS 提示符下键入命令 aerscreen.exe 或

者在 windows 资源管理器窗口中双击 aerscreen.exe 运行,根据提示输入相应参数,操作界面见图 2-1。

C:\Windows\System32\cmd.exe - AERSCREEN.exe	_		×		
inter number of parameter to change or Enter≻ to return to validation page					
Point source					
1) Emission rate					
2) Stack height					
3) Stack diameter					
4) Stack temperature					
5) Exit velocity			į.		
6) Urban/Kurai					
8) Distance to ambient air			į.		
9) NO2 chemistry					
10) NO2/NOX in stack ratio			į.		
11) Ozone concentration					
12) Update all parameters					
2					
Enter Stack Height (meters): _					

图 2-1 AERSCREEN 运行界面

AERSCREEN 主要的运行流程见图 2-2。



图 2-2 AERSCREEN 运行流程图

3 模型的参数及设置要求

3.1 输入初始信息

(1) 输入标题/Enter Title

用户自行输入,模型计算不需要。

(2) 采用公制还是英制单位/English or Metric Units?(E or M)

选择采用公制单位, 输入 M

(3) 输入污染源类型/ POINT, VOLUME, AREA, AREACIRC, FLARE, POINTCAP, or POINTHOR Source? (P, V, A, C, F, S, or H):

用户根据需要模拟的污染源进行选择。

3.2 输入污染源信息

污染源参数根据项目工程分析结果确定。

3.2.1 点源/POINT POINTCAP POINTHOR

点源、水平点源和带盖点源输入内容相同,如下。

(1)释放速率/Enter Emission Rate(g/s)

(2) 源高/Enter Stack Height (meters)

(3) 烟囱出口内径/Enter Stack Diameter (meters)

(4) 烟气温度/Enter Stack Temperature (K)

如果烟气温度为常温,则设置为 0,如果烟气温度为与常温相关的的温度,则设置为负值,例如-10K代表烟气温度随环境温度变化,但持续环境温度高10K。

(5)烟气流速选项

共有三个选项,选择选项1,即 Option (1) – Exit Velocity (m/s),采用 m/s 的 方式输入烟气流速。随后输入烟气流速。

3.2.2 火炬源/Flares

(1)释放速率/Enter Emission Rate(g/s)

(2) 源高/Enter Stack Height (meters)

(3) 总热释放速率/Enter Total Heat Release Rate (cal/sec)

(4) 辐射热损失/Enter Radiative Heat Loss Fraction -< Enter> for default value of 0.55:

采用默认值 0.55。

3.2.3 体源/Volume source

- (1)释放速率/Enter Emission Rate(g/s)
- (2) 体源中心高度/Enter Center of Volume Height (meters)
- (3) 初始横向扩散参数/Enter Initial Lateral Dimension (meters)
- (4) 初始垂向扩散参数/Enter initial Vertical Dimension (meters)

3.2.4 矩形面源/Rectangular area sources

- (1)释放速率/Enter Emission Rate(g/s)
- (2)释放高度/release height above gournd (meters)
- (3) 面源长边尺寸/Enter Long Side of Area Source (meters)
- (4) 面源短边尺寸/Enter Short Side of Area Source (meters)
- (5) 初始垂向扩散参数/Enter initial Vertical Dimension (meters)

3.2.5 圆形面源/Circular area sources

- (1)释放速率/Enter Emission Rate(g/s)
- (2)释放高度/release height above gournd (meters)
- (3) 面源半径/Enter Radius of AREACIRC Source (meters)
- (4) 初始垂向扩散参数/Enter initial Vertical Dimension (meters)

3.2.6 其它选项

(1) NOx 向 NO2 的转化转化/Enter an option for modeling NO2 chemistry 共有三个选项,包括

- 1) 不考虑化学转化或者污染物不是 NO2/No chemistry or pollutant is not NO2
- 2) 适用 OLM 方法/Use Ozone Limiting Method (OLM)

3) 适用 PVMRM 方法/Use Plume Volume Molar Ratio Method (PVMRM) 在进行评价等级估算时,不考虑 NOx 的化学转化,选择选项 1。

(2) 农村城市选项/Rural or Urban? (R or U):

如果项目位于城市建成区或者规划区,则设置为城市,其余设置为农村,设置为城市时,需要输入城市人口/Enter Population of Urban Area:,输入项目所在城市实际人口数。

(3)最小环境距离选项/Enters the minimum distance to ambient air <Enter> for default (1m)

采用默认值 1m。

3.3 建筑物下洗/DOWNWASH

是否考虑建筑物下洗/Include Building Downwash? (y/n): 在进行评价等级估算时,不考虑建筑物下洗的影响,因此输入 n。

3.4 气象和地表参数/METEOROLOGY AND SURFACE CHARACTERISTICS

3.4.1 气象参数

(1) 最高和最低环境温度

输入最低环境温度/Enter Minimum Temperature (K)

输入最高环境温度/Enter Maximum Temperature (K)

输入项目所在区域 20 年气候统计数据中的最高和最低气温,单位为 K。

(2) 最小风速/Enter Minimum Wind Speed or <Enter> to default to 0.5 m/s 采用模型默认的 0.5m/s 作为做小风速

(3)风速计高度/Enter Anemometer Height or <Enter> to default to 10.0 meters 采用模型默认的 10m 作为风速计高度。

3.4.2 地表参数

(1) 地表参数输入方法

模型地表参数输入方法共有三种,分别为:

1) 用户自定义值/Single user specified values

2) AERMET 季节表/AERMET seasonal tables

3) 外部文件/External file

评价等级估算是选择方法 2,

(2) 土地利用类型

当地表参数输入方法选择 2 后,使用 AERMET 的季节表中土地利用类型, 共有 8 类:

1) 水体/Water

2) 阔叶林/Deciduous Forest

3) 针叶林、Coniferous Forest

4) 沼泽湿地/Swamp

5) 农田/Cultivated Land

6) 草地/Grassland

7) 城市/Urban

8) 荒漠/Desert Shrubland

在进行评价等级估算时,根据项目周边 1km 内的土地利用及已批复规划的 情况,选择所有存在的土地利用类型,分别计算相应地表参数下的最大落地浓度, 选择最大落地浓度最大的情况来判断评价等级。

(3) 区域湿度条件/ Enter Dominant Surface Profile

- 1) 中等湿度/Average Moisture
- 2) 潮湿/Wet Conditions
- 3) 干燥/Dry Conditions

区域湿度条件参考图 3-1 进行选择,其中湿润区选择选项 2,半湿润和半干 旱区选择选项 1,干旱区选择选项 3。



图 3-1 中国干湿状况划分

3.5 地形/TERRAIN

(1) 是否考虑地形/Include Terrain Heights? (y/n)

根据导则要求判断项目是否属于复杂地形,复杂地形考虑地形影响,简单地 形不考虑地形影响。

(2) 最大的计算距离/Enter Maximum Distance (m) to probe

最大的计算距离采用 25000m。

(3) 烟囱基座高程/Enter stack elevation (m) or <Enter> for AERMAP derived elevation:

简单地形情况下,输入0,复杂地形情况下采用 AERMAP 的计算结果。

(4) 离散点/Include up to 10 discrete receptors (y/n)? 不使用离散点。 (5) 接受点高度/Use Flagpole receptors? (y or n): 不考虑接受点高度。

3.5.1 复杂地形情况

当项目位于复杂地形时,需要输入以下内容,当污染源为矩形面源时不能使 用复杂地形选项,将矩形面源按面积相等的圆形面源计,其它参数不变。

(1)选择坐标类型/Enter coordinate type: LATLON for latitute & longitude or UTM for UTM coordinates

共有两种坐标类型,一种为经纬度坐标(LATLON),另外一种为 UTM 坐标, 计算评价等级时,选择经纬度坐标

(2) 经纬度坐标

输入维度坐标/Enter Source Latitude (North positive) (xx.xxxx):

输入经度坐标/Enter Source Longitude (West negaitive) (xxx.xxxx):

(3)参考坐标系

1) 选项1NAD27 /Option (1) - North American Datum of 1927

2)选项 4 NAD83 /Option (4) - North American Datum of 1983

参考坐标系选择 4, NAD83。

3.6 熏烟/FUMIGATION OPTIONS

(1) 逆温破坏型熏烟/ Apply inversion break-up fumigation (y/n):

不考虑逆温破坏型熏烟。

(2) 海岸线熏烟/ Apply shoreline fumigation (y/n):

当项目 3km 范围内有海岸线时,考虑海岸线熏烟。

(3)海岸线方向/Enter optional direction to shoreline (0 - 360 degrees) or enter -9 or <Enter> for no specific direction:

复杂地形情况下,输入海岸线方向,简单地形情况下,设置为没有特定方向。

3.7 其它选项

(1) 调试选项/ Enter Y or y to turn on the debug option or <Enter> to not use the debug option

不使用调试选项。

4 结果输出

AERSCREEN 预测结果文件依据用户定义的文件名称不同而不同,如果用户 采用模型默认的输出文件名称,则主要结果文件见表 4-1。

表 4-1 AERSCREEN 主要输出结果文件

序号	文件名称	文件主要内容
1	aerscreen.log	AERSCREEN生成的日志文件,包含AERSCREEN主要
		运行信息、错误信息、警告信息。
2	AERSCREEN.OUT	AERSCREEN运行结果文件,主要包括参数设置,不同
		距离下的最大浓度,预测最大落地浓度及出现的距离。
3	max_conc_distance.txt	AERSCREEN运行结果文件,主要包括不同距离的最大
		落地浓度、高程、最大落地浓度出现的季节等参数。

用户可在 AERSCREEN.OUT 文件中可以浏览用户已经输入的参数,获取所需的大部分预测结果数据,其包含的主要内容见图 4-1~图 4-4。

*****	STACK PARAMETERS	*****
SOURCE EMISSION DATE.	10 0000 a/s	70 365 lb/br
STACK HEIGHT:	120.00 meters	393.70 feet
STACK INNER DIAMETER:	5.000 meters	196.85 inches
PLUME EXIT TEMPERATURE:	293.0 K	67.7 Deg F
PLUME EXIT VELOCITY:	15.000 m/s	49.21 ft/s
STACK AIR FLOW RATE:	624064 ACFM	
RURAL OR URBAN:	RURAL	
INITIAL PROBE DISTANCE =	25000. meters	82021. feet

图 4-1 污染源参数部分

_____ MIN/MAX TEMPERATURE: 250.0 / 310.0 (K) MINIMUM WIND SPEED: 0.5 m/s ANEMOMETER HEIGHT: 10.000 meters SURFACE CHARACTERISTICS INPUT: AERMET SEASONAL TABLES DOMINANT SURFACE PROFILE: Cultivated Land DOMINANT CLIMATE TYPE: Average Moisture DOMINANT SEASON: Winter 0.60 ALBEDO: BOWEN RATIO: 1.50 ROUGHNESS LENGTH: 0.010 (meters) SURFACE FRICTION VELOCITY (U*) NOT ADUSTED

图 4-2 气象参数部分

**************************** AERSCREEN AUTOMATED DISTANCES ************************************						
	DIST (m)	MAXIMUM 1-HR CONC (ug/m3)	DIST (m)	MAXIMUM 1-HR CONC (ug/m3)		
	1.00	0.7060E-03	3775.00	36.45		
	25.00	14.56	3800.00	36.31		
	50.00	259.2	3825.00	36.18		
	75.00	587.7	3850.00	36.04		
	100.00	668.4	3875.00	35.90		
	125.00	614.6	3900.00	35.77		
	150.00	535.1	3925.00	35.63		
	175.00	456.9	3950.00	35.49		
	200.00	390.5	3975.00	35.36		
	225.00	337.4	4000.00	35.22		
	250.00	299.9	4025.00	35.08		
	275.00	275.4	4050.00	34.95		
	300.00	252.3	4075.00	34.81		
	325.00	231.6	4100.00	34.67		
	350.00	213.4	4125.00	34.54		
	375.00	197.7	4150.00	34.40		
	400.00	184.3	4175.00	34.26		
	425.00	172.7	4200.00	34.13		
	450.00	162.7	4225.00	33.99		
	475.00	154.0	4250.00	33.86		
	500.00	146.4	4275.00	33.72		
	525.00	139.6	4300.00	33.59		
	550.00	133.6	4325.00	33.45		
	575 00	128.2	4350.00	33.32		

图 4-3 下风向距离对应的最大浓度部分

****	***** AERSCR	EEN MAXIMUM	IMPACT SUMMAR	Y *******	****
CALCULATION PROCEDURE	MAXIMUM 1-HOUR CONC (ug/m3)	SCALED 3-HOUR CONC (ug/m3)	SCALED 8-HOUR CONC (ug/m3)	SCALED 24-HOUR CONC (ug/m3)	SCALED ANNUAL CONC (ug/m3)
FLAT TERRAIN	668.8	668.8	601.9	401.3	66.88
DISTANCE FROM SOU	JRCE 9	8.00 meters			

图 4-4 最大影响综合结果